

# Banque en ligne – Login avec l'ActivCard


Mars 2009



# Aperçu de l'autorisation pour le login avec l'ActivCard de la banque en ligne

## Client

Entrer User ID et mot de passe




1 User ID / mot de passe




3 mot de passe de l'ActivCard

8-chiffre code de l'ActivCard



4 Login mobile entré

bank zweiplus  
banque en ligne



6 Accès banque en ligne accordé

## Banque

Systeme  
banque en  
ligne

2 Vérifier User ID et mot de passe

5 Vérifier login de l'ActivCard

6 Accorder l'accès

# ActivCard

- L'ActivCard est utilisée pour authentifier l'utilisateur. A chaque minute, un nouveau numéro individuel destiné à votre ActivCard est généré via un algorithme mathématique qui est synchronisé avec notre serveur. De plus, votre ActivCard est protégée par un code NIP que vous pouvez modifier vous-même.

## Numéro ActivCard

1. Appuyez sur le bouton «OK».  
«ENTER PIN» s'affiche.
2. Entrez votre code NIP ActivCard et appuyez sur le bouton «OK».
3. Le numéro de l'ActivCard s'affiche.



# ActivCard – modifier le code NIP de l'ActivCard

1. Appuyez sur le bouton «OK».  
«ENTER PIN» s'affiche.
2. Entrez votre code NIP ActivCard et appuyez sur le bouton «OK».  
Le numéro de l'ActivCard s'affiche.
3. Appuyez sur le bouton «MENU».  
«CHANGE PIN» s'affiche.
4. Appuyez sur le bouton «OK».  
«NEW PIN» s'affiche.
5. Entrez un nouveau code NIP (4 chiffres) et appuyez sur le bouton «OK».  
«CONFIRM» s'affiche.  
Remarque: en vue d'améliorer la sécurité, vous ne pouvez pas utiliser un code NIP faible – un code où la distance entre les chiffres qui se suivent est une valeur constante. Par exemple, 0000, 1234 et 9753 sont des codes NIP faibles alors que 1243, 1256 et 9371 sont forts et constituent donc des codes NIP autorisés.
6. Entrez de nouveau le code NIP et appuyez sur le bouton «OK».  
«COMPLETE» s'affiche.  
Votre code NIP a été modifié.

## Autres fonctions de l'ActivCard

---

Vous pouvez accéder aux autres fonctions de l'ActivCard en appuyant plusieurs fois sur le bouton «MENU»:

- VIEW SN: affichage du numéro de série de votre ActivCard
- VIEW CLOCK: affichage de l'heure sérialisée de votre ActivCard
- VIEW COUNT: affichage de la valeur du compteur d'authentification
- INIT KEYS: modification manuelle de la configuration ou réinitialisation des codes de sécurité stockés dans l'ActivCard.

Ces fonctions sont nécessaires à la resynchronisation ou à la réinitialisation de votre ActivCard. Ne les utilisez pas, tout particulièrement la dernière.